


実験 3 分散作用

- 1) 試料 純ブロード, カーボンブラック
0.2%洗剤溶液, 水
- 2) 用具 マグミックス・スター, ビーカー
スター・ピース
- 3) 方法
 - ① 洗剤溶液および水を 200ccずつビーカーに入れる。
 - ② カーボンブラックを 0.1%添加し, スターで 1 分間かくはんする。(ガラス棒でかくはんしてもよい) カーボンブラックの分散状態を比較する。
 - ③ これに綿布を浸漬してカーボンブラックの布への付着のされやすさをしらべる。

4) 結果と考察

写真 2 分散作用 水の方はカーボンブラックが
(再汚染防止) 表面にかたまって浮いてきて水



が澄んでみえる。布を浸すとカーボンブラックがついてくる。
(写真 2 の左)

洗剤溶液の方は、界面活性剤がカーボンブラックの粒子に付着して表面を親水化するため水に分散する。分散したカーボン

水 洗剤液溶 ブラックは洗剤分子に包み込まれているため布に付着しない。(写真 2 の右)

洗剤溶液がよごれの分散、布への再汚染防止の役目をしていく。洗浄作用の第 3 段階である。最後は乳化・分散しているのを水で流すことになる。


(2) 人工汚染布の作り方

洗浄の諸条件が洗浄効果に与える影響を、定量的に、かつ、能率的に知るために、洗浄試験に必要な人工汚染布の作り方を理解する。(教師の資料作成のためのもの)

- 1) 試料 純綿(かなきん) 10×16cm 裁断する。
カーボンブラック 0.5~0.8 (玉川圧縮 C 級カーボン), 牛脂 1g, 局法流動パラフィン 3g, 四塩化炭素 800g~1,000g
- 2) 器具 バット(25×20cm), ピンセット, 乳鉢, 流棒, ストップウォッシュ, ビーカー, 秤
- 3) 方法
 - ① カーボンブラックを乳鉢でよくすりつぶし、流動パラフィンを加え更によくする。(15分間)
 - ② 牛脂は四塩化炭素の一部にとかしておく。①のカーボンブラックに入れよくまぜて残りの四塩化炭素と混合する。
 - ③ バットにこの汚染液をうつし、ピンセットで布を 15 秒ごと 4 回裏がえして合計 60 秒間浸漬する。汚染後は風通しのよいところで乾燥する。四塩化炭素を手につけないように注意する。
 - ④ 反射率を測定する。

4) 結果

写真 3 人工汚染布 原布



汚染布がむらなくできたら、反射率 30±2 % のものを標準汚染布としているが何枚得られたかしらべる。各種の繊維を汚染し、その汚染性を比較するのに用いてもよい。

(3) 洗たくに関する実験

実験 1 洗剤濃度と洗浄力との関係

洗剤濃度をかえて洗たくし、洗浄布の反射率を測定し洗浄効率のよい洗剤濃度を知らせる資料とする。

- 1) 試料 人工汚染布を(2)によって作成、洗剤
- 2) 機器 ターゴトメーター、反射率計
- 3) 方法
 - ① 人工汚染布の反射率を測っておく。
 - ② 洗びんに各洗剤溶液を用意する。(水 500cc)

0.1%	: 0.5g	0.15%	: 0.75g
0.167%	: 0.835g	0.2%	: 1g
0.3%	: 1.5g		
 - ③ 1 分間かくはんし、洗剤を溶解させる。
 - ④ 人工汚染布(10×16cm) 3 枚を入れて、ターゴトメーターで 10 分間洗たくする。
 - ⑤ 洗浄布を取り出してしぶり、洗液はする。
 - ⑥ 水道水 500cc と洗浄布を洗びんに入れターゴトメーターで 5 分間すすぐ
 - ⑦ 洗浄布の反射率を測定し、下式から洗浄効率を算出する。

$$\text{洗浄効率} = \frac{\text{洗浄布の反射率} - \text{汚染布の反射率}}{\text{原布の反射率} - \text{汚染布の反射率}} \times 100$$

4) 結果と考察

洗浄効率は 0.1% では 45.7%, 0.167% で 76.6%, 0.3% で 79.0% である。図 2 でみられるように 0.1% から 0.167% の洗浄効率は急上昇をしているが、0.167% から 0.3% と濃度を高くしてもその効率の差はごくわずかである。濃度が高ければ効率がよいというのではなく、品質表示に示されている標準使用量の範囲で使用するのがよいことを理解させる。

第 2 図 洗剤濃度と洗浄力 写真 4 ターゴトメーター

